

SI SODIWIN NE DEMARRE PAS

1/ Tenter de réactiver le lecteur réseau

Windows XP : Démarrer / poste de travail / 2clic sur le lecteur réseau (Z: ou Y: ...)

Vista/seven : Démarrer / ordinateur / 2clic sur le lecteur réseau (Z: ou Y: ...)

Windows 8/10 : Clic droit sur le fenêtre  / explorateur de fichier / 2clic sur le lecteur réseau (Z: ou Y: ...)

Si une fenêtre s'ouvre, vous pouvez fermer toutes les fenêtres et cliquer sur l'icône SODiWiN

Si ça ne fonctionne pas : Vérifier que le serveur est bien allumé, que vous avez accès à internet puis :

2/ Refaire la connexion réseau

Windows XP : Démarrer / poste de travail / favoris réseau (à gauche) / voir les ordinateurs du groupe de travail (à gauche)

Vista/Seven : Démarrer / ordinateur / réseau /

Windows 8/10 : Clic droit sur le fenêtre  / explorateur de fichier / réseau (à gauche)

La liste des ordinateurs connectés au réseau s'affiche (sinon vous avez un problème de réseau)
Double-clic sur le serveur pour ouvrir les dossiers partagés
Clic droit sur le dossier jaune (gestion)
Clic sur « Connecter un lecteur réseau »
Choisir le lecteur Z : et cocher « se reconnecter à l'ouverture »
Clic sur terminer

Vous pouvez fermer toutes les fenêtres et cliquer sur l'icône SODiWiN

Refaire l'icône de SODiWiN sur votre bureau

Ouvrir votre lecteur réseau comme expliqué dans **1/**

Clic sur le dossier où se trouve sodiwin ou gestion puis sodiwin

Une fenêtre s'ouvre, Double-clic sur le dossier jaune (sodiwin)

Chercher le fichier SODIWIN.exe (avec une icône de renard orange)

Clic droit sur ce fichier puis clic sur « envoyer vers » puis sur « bureau créer un raccourci »

Fermer toutes les fenêtres

Sur votre bureau Clic droit sur l'icône SODIWIN (renard orange) créée sur votre bureau

Choisir propriétés (en bas)

Dans la case Cible : rajouter à la fin du texte (espace) -T et clic sur OK.